


# E-Mail-Kontoeinrichtung

## E-Mail Konfiguration mit **Windows Live Mail**


### Wie richten Sie Ihr E-Mail-Konto mit Windows Live Mail ein?

#### 1. E-Mail-Konten-Verwaltung

Starten Sie das E-Mail-Programm und klicken Sie auf „Konten“ und wählen Sie das @ Symbol mit dem grünen Plus um ein neues Konto hinzuzufügen.



Um Ihr E-Mail-Konto hinzuzufügen geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und anschließend Ihr Passwort ein. Setzen Sie ein Häkchen bei dem Punkt „Servereinstellungen manuell konfigurieren“ und klicken Sie auf „Weiter“.



## 2. Auswahl des Kontotyps

Sie haben zwei Arten von E-Mail-Empfang zur Auswahl:

- POP3: Bei diesem Protokoll werden Ihre E-Mails auf Ihren Computer heruntergeladen und gespeichert, wodurch Sie Ihre E-Mails jederzeit auch offline lesen können. (Für die Verwendung bei mehreren Geräten nicht zu empfehlen.)
- IMAP: Bei dieser Variante verbleiben Ihre E-Mails auf dem Server. Beim Lesen wird jeweils immer eine Kopie vom Server heruntergeladen.

Sollten Sie sich nicht sicher sein welche Variante für Sie die geeignetste ist, so empfehlen wir: POP3.

### 2.1. Einstellungen für POP3:

Folgende Einstellungen sind beim Servertyp POP3 notwendig:

- Posteingangsserver: mail.kabelplus.at (Port 110 bzw. 995 mit STARTTLS)
- Postausgangsserver: mail.kabelplus.at (Port 25)
- Benutzername: Mailkonto" (z.B. x1234a00)
- Das Kennwort ist das Kennwort der jeweiligen Mailbox.

Windows Live Mail

### Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

Informationen zum Posteingangsserver:

Servertyp: **POP3**

Serveradresse: **mail.kabelplus.at** Port: **110**

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Authentifizierung mit: **Klartext**

Anmeldebenutzername: **Fritz Mustermann**

Informationen zum Postausgangsserver:

Serveradresse: **mail.kabelplus.at** Port: **25**

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Erfordert eine Authentifizierung

Abbrechen Zurück **Weiter**

### 2.2. Konfiguration mit IMAP

Folgende Einstellungen sind beim Servertyp IMAP notwendig:

- Posteingangsserver: imap.kabelplus.at (Port 143 bzw. 993 mit STARTTLS)
- Postausgangsserver: mail.kabelplus.at (Port 25)
- Der Benutzername ist nicht die E-Mail-Adresse, sondern die Mailboxnummer (erste Mailbox endet auf a00, die zweite a01 usw.).
- Das Kennwort ist das Kennwort der jeweiligen Mailbox.

**Windows Live Mail**

## Server Einstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

**Informationen zum Posteingangsserver**

Serverart: **POP3**

Serveradresse: **imap.kabelplus.at** Port: **143**

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Authentifizierung mit: **Gesicherte Kennwortauthentifizierung**

Anmeldebenutzername: **mail.kabelplus.at**

**Informationen zum Postausgangsserver**

Serveradresse: **mail.kabelplus.at** Port: **25**

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Erfordert eine Authentifizierung

**Abbrechen** **Zurück** **Weiter**

Aktivieren Sie die Option „Gesicherte Kennwortauthentifizierung“ und klicken Sie auf „Weiter“. Ihr E-Mail-Konto wurde nun hinzugefügt. Anschließend starten Sie das Programm neu. Dieser Vorgang muss für jedes weitere E-Mail-Konto wiederholt werden, welches Sie im Control Panel eingerichtet haben möchten.